

EcoChange

インストールマニュアル

パッケージ版

令和1年6月4日

目次

EcoChange インストールの概要	1
Eco Change を利用できる PC	2
ハードウェア仕様	2
OS (オペレーティングシステム)	2
ネットワーク環境	2
必要ソフトウェア	2
プリンタ	2
必要ソフトウェアのインストール	3
Adobe Reader のインストール	3
EcoChange のインストール	4
インストーラーのダウンロード	4
EcoChange のインストール	5
EcoChange の起動確認	8
テストサーバーの場合	8
EcoChange にログイン	9
EcoChange のアンインストール (削除)	11
コントロールパネルから削除	11
プログラムと機能	12
EcoChange フォルダーの削除	13

EcoChange インストールの概要

EcoChange を PC にインストールし利用できるまでの手順を説明します。

- EcoChange を利用する為の PC 確認をします。
- EcoChange を利用するために必要なソフトウェアの確認とインストールをします。
- EcoChange の起動の確認

Eco Change を利用できる PC

ハードウェア仕様

CPU Intel Core i Series 以上 推奨

メモリ 2GB 以上

HDD 100MB 以上 (EcoChange 動作必要容量) ※別途 EDI データのダウンロード領域が必要

OS (オペレーティングシステム)

Windows 7 以降 推奨 (日本語・英語) ※Linux 上で動作させる場合は別途ご相談ください

ネットワーク環境

通信量の増加により、通信速度の制限がかかる回線は、非推奨 (例として、UQ WiMAX サービス)

PC とルーター間は、有線 LAN による接続を推奨 (Wi-Fi 接続非推奨)

必要ソフトウェア

Adobe Acrobat Reader バージョン 7 以降 (PDF 帳票発行時のみ必要)

プリンタ

PDF 帳票を印刷する場合に必要。レーザープリンタ推奨

(インクジェットはバーコード印字不鮮明のため非推奨)

必要ソフトウェアのインストール

インストールされていない、必要なソフトウェアをインストールします。

Adobe Reader のインストール

Adobe Reader がインストールされていない場合。

<http://get.adobe.com/jp/reader/>にアクセスします。

チェックを
外します

クリックします。



画面に従い実行
します。



ユーザーアカウント制御を許可し
インストールします。
※「はい」を押します。



EcoChange のインストール

EcoChange 本体をインストールします。


インストーラーのダウンロード

アカウントと共に配布された URL より EcoChange のインストーラーをダウンロードします。




EcoChange のインストール



ダウンロードしたインストーラーを起動し、案内に従って EcoChange をインストールします。





「setup.msi」を
ダブルクリックします



「次へ (N)」を
クリックします





EcoChange の起動確認

EcoChange の起動を確認します。

作成した EcoChange のショートカットをダブルクリックします。



テストサーバーの場合

テストサーバーに接続した場合は、証明書エラーが表示される場合があります。「このサイトの閲覧を続行する（推奨されません。）」をクリックしてください。



この後、続行しますかのダイアログが出ますが、「続行」をクリックしてください。



パラメータファイルの作成（初回のみ）

初回起動時のみ、パラメータファイルの作成画面が表示されます。

URL 欄にはアカウントと共に配布された URL からアクセスできるページに記載されている起動 URL を入力してください。



The screenshot shows a dialog box titled "EcoChange" with the following content:

アプリケーションのパラメータファイルを作成します。
各設定値を入力してください。

言語: 日本語

URL: EcoChange起動URLを入力してください。

JREパス: jre-min/bin/javaw

追加パラメータ: 起動パラメータを追加する場合は入力してください。

OK

「OK」をクリックしてください。



The screenshot shows a confirmation dialog box titled "EcoChange" with the following content:

言語: 日本語

URL:

JREパス: jre-min/bin/javaw

追加パラメータ:

以上の設定でよろしいですか？


OK キャンセル

EcoChange にログイン

EcoChange に登録されている、

企業コード・ユーザーID・パスワードを入力します。

※企業コード・ユーザーID・パスワードは、登録申請をしていただいた後、ご連絡致します。



The screenshot shows a login dialog box titled "Eco Change SaaS型共通EDI-ASPシステム ログイン" with the following content:

ログインしてください

企業コード: K000000001

ユーザーID: buy1

パスワード: ****

企業コードとユーザーIDを記憶しておく。

ログイン キャンセル

EcoChange のメニュー画面が表示されます。



この画面は、サプライヤーの画面ですが、バイヤーの場合は、バイヤー側のメニューが表示されます。

以上で EcoChange のインストールは終了です。

EcoChange のアンインストール（削除）

EcoChange を PC からアンインストール（削除）する方法。

コントロールパネルから削除


コントロールパネルを開き「プログラムと機能」を選択します。

コントロールパネル




プログラムと機能

プログラムと機能の一覧が表示されたら、一覧より「EcoChange」を確認します。




一覧上の「EcoChange」を右クリックし、メニューから「アンインストール」を選択します。



EcoChange フォルダの削除

上記で EcoChange のプログラムは、アンインストールされますが、設定などをローカルに保管している EcoChange フォルダが残っていますので、「C:\¥ecochange」を削除してください。



※ EcoChange フォルダを変更している場合、次の方法で変更後のフォルダの場所を確認します。

- ① EcoChange メイン画面から、システム(S) - システムフォルダの変更(H)メニューを選択します。



② システムフォルダ選択ダイアログに現在のシステムフォルダ・パスが表示されます。



ライブラリの削除

「C:\Users\ユーザー名\EcoChange」を削除してください。

